


Skolestart, gode musker i hvert muske!



045

Skolestart, Back to school,

Juego “de regreso a la escuela”



happyknitting®

Fjordgata 16, 7010 Trondheim

Tlf: 906 74 703

www.happyknitting.com

Skolestart

Settet består av:

PC-cover, pannebånd, Pulsvarmere og Penalhus og er strikket i "Gittermønster"

Vanskelighetsgrad: Enkel

Garn: Hifa Trollgarn 100 % ull (ca 114 m pr 100 g)

Garnmengde: bunnfarge: mint 748 - 200 g
mønsterfarge: rød 746 - 100 g

Strikkefasthet: 16 masker på p nr 5 = 10 cm

Pinneforslag: Rundpinne 60 nr. 5
Heklekrok nr 5

Forkortninger som er brukt:

luftmasker - lm
fastmasker - fm

Gittermønster:

1. omgang: Ta 1 maske løs av, *strikk 2 masker rett med bunnfargen, ta neste maske løs av* Fortsett fra * - * ut omgangen.

2. omgang: Ta første maske løs av fra baksiden, *strikk 2 m rett i bunnfargen, ta neste maske løs av fra baksiden*. Fortsett fra * - * ut omgangen. Gjenta disse pinnene 1 gang til.

3. omgang: 1 omgang rett.

4. omgang: 1 omgang vrang.

Disse 4 omgangene danner gittermønsteret.

Pc-cover:

På bildet ser du en PC/Mac som måler 32 x 22 cm.

Størrelsene på laptopper varierer men det er enkelt å regne seg frem når 16 masker er 10 cm + 1 maske ekstra for at det skal bli likt på begge sider.

Legg opp 49 m med mønsterfargen på pinne 5 og strikk 1 omgang rett, snu og fortsett i **gittermønster** ca 46 cm eller til ønsket lengde, strikk den heller litt knapp så får du et tett cover.

Avslutt med å strikke 1 rett omgang i mønsterfargen, snu og fell av i vrangmasker. Ikke klipp av tråden men fortsett ved å hekle *6 lm og 1 fm i 7. maske fra kroken*. Gjenta fra * - * ut omgangen. Hekle nå sammen coveret ved å hekle fm ned langs siden. Pass på at mønsteret ligger rett overfor hverandre. Gjør det samme i neste side. Fest tråder og sy i knapper.



Penalhus:

Legg opp 33 masker og strikk **gittermønster** som beskrevet ca 21 cm eller så langt du ønsker. Avslutt med 1 omgang rettstrikk i mønsterfargen og fell av med vrangmasker på neste pinne, snu og fortsett ved å hekle *3 lm med 1 fm i 4. m* fra nålen, fortsett fra * - * ut omgangen. Hekle sammen penalet som på coveret. Fest tråder og sett i knapper.



Pannebånd:

Legg opp 17 m og strikk 1 omgang rett i mønsterfargen. Strikk **gittermønster** som beskrevet ca 48 cm eller så langt du ønsker det. Avslutt med 1 omgang rettstrikk i mønsterfargen og fell av med vrangmasker på neste pinne, snu og fortsett ved å hekle *3 lm med 1 fm i 4. m* fra nålen, fortsett fra * - * ut omgangen. Fest tråder og sett i knapper.



Pulsvanter:

Legg opp 17 m og strikk 1 omgang i mønsterfargen, fortsett i **gittermønster** ca 17 cm. Avslutt som på pannebåndet.



happyknitting®

"Vi i Happy Knitting bruker vår kunnskap og tid for å gi våre kunder unike produkter. Våre modeller og mønstre vil vi gjerne dele med deg, og håper du respekterer at vi ikke tillater kopiering eller publisering som ikke er godkjent av oss."

Diseñado para Happy Knitting por Magda Johnsen

Como Tejer de Punto y Gancho Un:

Juego "de regreso a la escuela"

(Funda PC, Banda (para la cabeza), Calentadores (para la muñeca) y Estuche para Lápices)

Nivel Dificultad: Fácil

MEDIDAS:

Funda PC: 32 x 22 cm

Cinta para la Cabeza: 9 x 50 cm

Calentadores: 9 x 17 cm

Estuche Lápices: 9 x 21 cm

Materiales: Hifa Trollgarn 100% lana

Cada Una Aprox: 100 g = 114 m

CANTIDAD MATERIALES:

Color Principal (CP) Menta 748: 200 g

Color Contrastante (CC) Rojo 746: 100 g

Muestra: 16 pts x 20 vtas puntada jersey = 10 x 10 cm

Agujas Recomendadas:

Aguja circular 60 cm No. 5mm

Gancho crochet No. 5mm/US tamaño H

Otros Materiales:

Botones: Puede usar tantos como quiera, básicamente dependiendo del tamaño de la funda, lana utilizada y tamaño de los botones. También puede hacerlos a gancho para un color y tamaño perfecto, en cuyo caso necesitará una lana delgada y gancho No. 2.5mm/US tamaño C.

Abreviaturas Utilizadas:

Mon:	montar	cont:	continuar
pt(s):	punto(s)	Rem:	rematar
p.d.:	punto derecho	cad:	cadena
p.r.:	punto revés	p.b.:	punto bajo
desl:	deslizar	p.m.a.:	punto medio alto
trab:	trabajar	p.bjs:	punto bajísimo
vta(s):	vuelta(s)		

Puntada de Rejilla (entrecruzada):

Vta 1: Desl 1 pt del derecho, *con CP trab 2 p.d., desl 1 pt del derecho*. Repetir de *a* hasta terminar la vta.

Vta 2: Desl 1 pt por la hebra posterior, *con CP trab 2 p.d., desl 1 pt por la hebra posterior*. Repetir de *a*.

Repetir estas 2 vtas una vez más.

Vta 3: p.d.


Vta 4: p.r.

Funda PC:

Todas las laptops tienen diferentes tamaños, pero le será fácil encontrar el tamaño correcto. Como puede ver, 10 cm es 16 pts + 1 pt y el patrón quedará perfecto en cada lado. Con CC, mon 49 pts y trab p.d. 1 vta, dar vuelta y cont con la puntada de rejilla por aprox 46 cm o tan largo como desee. Sugerimos tejerla pequeña, para obtener una funda un tanto ajustada.

Una vez tenga el largo perfecto, con CC trab 1 vta p.d., dar vuelta y rem del revés. No corte la lana y continúe a gancho *6 cad y 1 p.b. en el 7° pt desde el gancho*. Cont la vta desde *a*. Trabajar cada lado de la funda a gancho. Importante: ponga

especial atención cuando trabaje a gancho para que el patrón sea igual en cada lado de la funda. Coser y colocar los botones.



Estuche Lápices:

Mon 33 pts y trab la puntada de rejilla por aprox 21 cm o tan largo como desee. Terminar con 1 vta p.d. y rem del revés, dar vuelta y cont a gancho *3 cad y 1 p.b. en el 4° pt desde el gancho*. Cont la vta desde *a*. Trab el estuche de la misma manera que la funda. Coser y colocar los botones.



Banda para la Cabeza:

Con CC, mon 17 pts y trab 1 vta p.d. Trab la puntada de rejilla por aprox 48 cm o tan largo como desee. Terminar con 1 vta p.d. y rem del revés, dar vuelta y cont a gancho *3 cad y 1 p.b. en el 4° pt desde el gancho*. Cont la vta de *a*. Coser y colocar los botones.



Calentadores para la Muñeca:

Con CC, mon 17 pts y trab 1 vta p.d. Trab la puntada de rejilla por aprox 17 cm. Terminar de la misma manera como la banda para la cabeza.



happyknitting®

En Happy Knitting utilizamos nuestro conocimiento y tiempo con el fin de ofrecer a nuestros clientes productos únicos. Por favor sea respetuoso de nuestros derechos, ya que no permitimos la reproducción o publicación de nuestros modelos y patrones, sin consentimiento previo. Si deseara compartir nuestros patrones, proporcione nuestro link, no los patrones mismos.

How to Knit and Crochet A:

“Back to school” set

(PC Cover, Headband, Wrist Warmers and Pencil Case)

Skill Level: Easy

SIZE:

PC Cover: 32 x 22 cm

Headband: 9 x 50 cm

Wrist Warmers: 9 x 17 cm

Pencil Case: 9 x 21 cm

Yarn: Hifa Trollgarn 100% wool

Each Approx: 100 g = 114 m

YARN QUANTITY:

Main Color (MC) Mint 748: 200 g

Contrast Color(CC) Red 746: 100 g

Gauge: 16 sts x 20 rows stockinette st = 10 x 10 cm

Recommended Needles

No. 5mm 60 cm circular needle

Crochet hook No. 5mm/US size H

Other Materials:

Buttons: You can use as many as you like, basically depending on the size of the cover, yarn used, and size of buttons. You can also crochet the buttons for perfect color and size, in which case you need a thin yarn and hook No.2.5mm/US size C.

Abbreviations Used:

CO:	Cast on	BO:	bind off
st(s):	stitch(es)	ch:	chain
k:	knit	sc:	single crochet
p:	purl	hdc:	half double crochet
rnd(s):	round(s)	sl st:	slip stitch
cont:	continue	altog:	altogether

Crisscross pattern stitch:

Row 1: Sl 1 st as if to knit it, *with MC k2, sl 1 st as if to knit*. Repeat from *to* for rest of the row.

Row 2: Sl 1 st tbl, *with MC k2, sl 1 st tbl*. Repeat from *to*. Repeat these 2 rows one more time.

Row 3: k

Row 4: p

PC Cover:

All laptops have different sizes, but it will be easy for you to find your correct size. As you can see, 10 cm is 16 sts + 1 st and the pattern will be perfect in each side.

With CC, CO 49 sts and k 1 row, turn and cont with “crisscross pattern stitch” for approx. 46 cm or as long as you want it to be. We suggest to knit it small, so you can get a little tight cover.


Once you have the perfect length, with CC k1 row, turn and BO purlwise. Do not cut the yarn but continue to crochet *6 ch and 1 sc in 7th st from the hook*. Cont the row from *to*.

Work each side of the cover with crochet. Important: Pay special attention when you crochet so the pattern will be the same on each side of the cover. Sew together and place the buttons.



Pencil Case:

CO 33 sts and work the crisscross pattern stitch for approx. 21 cm or as long as you want it. Finish with 1 row k sts and BO purlwise, turn and cont to crochet *3 ch and 1 sc in the 4th st from the hook*. Cont the row from *to*. Work the pencil case in the same way as the cover. Sew together and place the buttons.



Headband:

With CC, CO 17 sts and k 1 row. Work the crisscross pattern stitch for approx. 48 cm or as long as you want it. Finish with 1 row k sts and BO purlwise, turn and cont to crochet *3 ch and 1 sc in the 4th st from the hook*. Cont the row from *to*. Sew and place the buttons.



Wrist Warmers:

With CC, CO 17 sts and k 1 row. Work the crisscross pattern stitch for approx 17 cm. Finish in the same way as the headband.



happyknitting®

At Happy Knitting we use our knowledge and time in order to give our clients unique products. Please be respectful of our rights, as we do not allow copywriting or publishing of our models and patterns, which we have not approved. If you would like to share our patterns, share the link and not the pattern itself.

En heklet knapp

Vanskelighetsgrad: Enkel

Garn: Bruk et stødig garn gjerne bomull

Strikkefasthet: ca 23 m = 10 cm

Pinneforslag: Heklekrok nr 2 -2.5

Forkortninger som er brukt:

kjedemaske - km

luftmasker - lm

fastmasker - fm

halvstav - hst



Knapp 1, 25 mm

Hekle 5 lm og lag en ring med en km.

1. omg: Start med 2 lm som erstatter 1. stav. Dette gjøres i hver omgang. Hekle 11 hst i ringen, tilsammen 12 hst.

2. omgang: Hekle 2 hst i hver maske til 24 hst

Felling


3. omgang: Hekle 1 hst i annenhver maske til 12 hst.

4. omgang:

Hekle hst i hver maske, 12 hst.

Sett knappen inn og hekle fastmasker i annenhver maske til knappen er dekket. Pass på at knappcoveret sitter litt stramt.

Når du fester trådene så kan du godt plassere et par små sting i hullene på knappen slik at knapp og cover holder seg på plass.



Knapp 2, 40 mm

Hekle 5 lm og lag en ring med en km.

1. omg: Start med 2 lm som erstatter 1. stav. Dette gjøres i hver omgang. Hekle 11 hst i ringen, tilsammen 12 hst.

2. omgang: Hekle 2 hst i hver maske til 24 hst.

3. omgang: Hekle 1 hst i annenhver maske til 36 hst.

4. omgang: Hekle 1 fm i hver hst, 36 fm.

Felling

5. omgang: Hekle 1 hst i annenhver maske til 18 hst.

6. omgang: Hekle 1 hst i hver maske.

Sett knappen inn og hekle fastmasker i annenhver maske til knappen er dekket. Pass på at knappcoveret sitter litt stramt. Når du fester trådene så kan du godt plassere et par små sting i hullene på knappen slik at knapp og cover holder seg på plass.



happyknitting®

"Vi i Happy Knitting bruker vår kunnskap og tid for å gi våre kunder unike produkter. Våre modeller og mønstre vil vi gjerne dele med deg, og håper du respekterer at vi ikke tillater kopiering eller publisering som ikke er godkjent av oss."

Crochet buttons:

Button 1, size 2.5 cm in diameter:

Ch5 and sl st into the 1st ch to make a ring.

Round 1: Work 2 ch, replace 1 hdc (this is done on all rnds), cont with 11 hdc in the ring - altog 12 hdc. End all rnds with a sl st in the 2nd ch of those with which you began the rnd.

This ends and locks the rnd.


Round 2: Work 2 hdc in each st, picking up down between the dc if desired, altog 24 hdc.

Decreasing:

Round 3: Work 1 hdc in every second st, altog 12 hdc.

Round 4: Work 1 hdc in every st, altog 12 hdc.

Place the button on the cover and continue with sc in every 2nd st until the whole button is covered. Crochet the button tightly.



Button 2, size 4 cm in diameter:

Ch5 and sl st into the 1st ch to make a ring.

Round 1: Work 2 ch, replace 1 hdc (this is done on all rnds), cont with 11 hdc in the ring - altog 12 hdc. End all rnds with a sl st in the 2nd ch of those with which you began the rnd. This ends and locks the rnd.

Round 2: Work 2 hdc in each st - altog 24 hdc.

Round 3: Work 1 hdc in every 2nd st, altog 36 hdc.

Round 4: Work 1 sc in every st, altog 36 sc.

Decreasing:

Round 5: Work 1 hdc in every 2nd st, altog 18 hdc.

Round 6: Work 1 hdc in every st, altog 18 hdc.

Place the button on the cover and continue with sc in every 2nd st until the whole button is covered. Crochet the button tightly.



happyknitting®

At Happy Knitting we use our knowledge and time in order to give our clients unique products. Please be respectful of our rights, as we do not allow copywriting or publishing of our models and patterns, which we have not approved. If you would like to share our patterns, share the link and not the pattern itself.

Botones a Gancho:

Botón 1, tamaño 2.5 cm de diámetro:

Mon 5 cad y cerrar con un p.bjs formando un anillo.

Vuelta 1: Trab 2 cad, reemplazar un 1 p.m.a. (esto se hace en todas las vts), cont con 11 p.m.a. – en total 12 p.m.a.

Terminar todas las vts con un p.bjs en la 2ª cad de los pts con los que comenzó la vta. Esto termina y cierra la vta.


Vuelta 2: Trab 2 p.m.a. en cada pt, levantando entre los p.a. si desea, en total 24 p.m.a.

Disminución:

Vuelta 3: Trab 1 p.m.a. en cada 2º pt, en total 12 p.m.a.

Vuelta 4: Trab 1 p.m.a. en cada pt, en total 12 p.m.a.

Colocar el botón en la funda y cont con p.b. en cada 2º pt hasta que todo el botón esté cubierto. Trabajar el botón a gancho de forma apretada.



Botón 2, tamaño 4 cm de diámetro:

Mon 5 cad y cerrar con un p.bjs formando un anillo.

Vuelta 1: Trab 2 cad, reemplazar 1 p.m.a. (esto se hace en todas las vts), cont con 11 p.m.a. – en total 12 p.m.a.

Terminar todas las vts con un p.bjs en la 2ª cad de los pts con los que comenzó la vta. Esto termina y cierra la vta.

Vuelta 2: Trab 2 p.m.a. en cada pt – en total 24 p.m.a.

Vuelta 3: Trab 1 p.m.a. en cada 2º pt, en total 36 p.m.a.

Vuelta 4: Trab 1 p.b. en cada pt, en total 36 p.b.

Disminución:

Vuelta 5: Trab 1 p.m.a. en cada 2º pt, en total 18 p.m.a.

Vuelta 6: Trab 1 p.m.a. en cada pt, en total 18 p.m.a.

Colocar el botón en la funda y cont con p.b. en cada 2º pt hasta que todo el botón esté cubierto. Trabajar el botón a gancho de forma apretada.



happyknitting®

En Happy Knitting utilizamos nuestro conocimiento y tiempo con el fin de ofrecer a nuestros clientes productos únicos. Por favor sea respetuoso de nuestros derechos, ya que no permitimos la reproducción o publicación de nuestros modelos y patrones, sin consentimiento previo. Si deseara compartir nuestros patrones, proporcione nuestro link, no los patrones mismos.